

# PASOS PARA INSTALAR y CONFIGURAR EL CORREO

## **PASOS PARA CONFIGURAR TU CUENTA EN CUALQUIER DISPOSITIVO:**

Veremos los datos que COMO MÁXIMO se necesitan los programas de ordenador o los dispositivos móviles para crear una cuenta del tipo **POP** o **POP 3**

**Te ofrecemos muchos más datos que los que normalmente se piden, para que siempre entre ellos, encuentres los que necesites.**

**IMPORTANTE:** El resto de demás casillas, excepto las que te indicamos: no se deben modificarse nunca: Hay que dejarlas tal como aparecen, sin cambiarlas.

## **DATOS BÁSICOS A INTRODUCIR**

Nombre de la cuenta : **tucorreo@tudominio** (nombre del correo que quieras configurar)  
(por ejemplo: [soporte@madelarweb.com](mailto:soporte@madelarweb.com))

Contraseña de correo : **XXXXXXXXXX** (Ojo mayúsculas, minúsculas, símbolos, etc.)  
(En caso de haberla olvidado, llámenos)

Nombre de Usuario: **tucorreo@tudominio** (**Repítelo:** ha de ser **el mismo que tu cuenta**)  
(p.e. [soporte@madelarweb.com](mailto:soporte@madelarweb.com))

Servidor Entrante (POP3) : **mail.tudominio** (por ejemplo: [mail.madelarweb.com](mailto:mail.madelarweb.com))

Servidor Saliente (SMTP) : **mail.tudominio** (por ejemplo: [mail.madelarweb.com](mailto:mail.madelarweb.com))

En opciones del Servidor Saliente (SMTP) Activar "El servidor requiere una conexión segura (SSL)"

En opciones del Servidor Saliente (SMTP) Activa: "Permitir todos los Certificados" (para móviles)

En opciones del Servidor Saliente (SMTP) Activa la opción "Mi servidor requiere Autenticación"

En opciones del Servidor Saliente (SMTP) Activa la opción "Usar la misma configuración que la de mi servidor de correo de entrada"

## **EN OPCIONES AVANZADAS**

Para el caso en que uses para el correo en tu PC algún programa cliente clásico de oficina del tipo OUTLOOK EXPRESS, Windows LIVE MAIL – Mozilla thunderbird, etc.:

1.-Activar la casilla "**Dejar una copia de los mensajes en el servidor**"

(Esto sirve para que los correos de esa cuenta puedas compartirlos entre más de un solo equipo)

2.- Activar la casilla "**Quitar del servidor cada 15 días**"

3.- Activar la casilla "**Quitar del servidor al eliminar de Elementos Eliminados**"

(Esto evita dejar residuo de los mensajes definitivamente eliminados en la CARPETA de ELIMINADOS)



... y esto es todo.